


Outlook kliens beállítása

Fiók hozzáadása

- Nyissa meg az Outlookot → **Fájl** → **Fiókbeállítások** → **Új e-mail fiók**.
- Válassza a **Speciális beállítások / Manuális beállítási** opciót.



Válasszon a szolgáltatási típusok közül:

IMAP	POP
 Speciális beállítás Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google POP IMAP Exchange 2013 vagy korábbi verzió	 Speciális beállítás Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google POP IMAP Exchange 2013 vagy korábbi verzió
Válasszon IMAP vagy POP protokolt	
IMAP-fiók beállításai beallitas@e-cim.hu (Nem Ön az?) Jelszó ***** Vissza Csatlakozás	POP-fiók beállításai beallitas@e-cim.hu (Nem Ön az?) Jelszó ***** Vissza Csatlakozás

Adja meg az e-mail címhez tartozó jelszavát majd nyomja meg a 'Csatlakozás' gombot

A pontos kiszolgáló (szervercím) meghatározása

- Ellenőrzés böngészőből Nyisson meg egy böngészőt (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome stb.).
- A webcím megadása: a böngésző címsorába - írja be a mail. szót, majd folytatólagosan az Ön domain nevét (pl. *mail.cegnev.hu*), és nyomjon ENTER-t.
- A böngésző címsora átvált, és megmutatja a megfelelő kiszolgáló (szerver) címét (pl. a *https://web.infotechna.hu*). Ebben az esetben Önnek a web.infotechna.hu kell a kiszolgálónak megadni. vagy ha ismeri a szerver IP címét a következő táblázat segít:

IP cím	Kiszolgáló megnevezése
62.77.128.10	web2.infotechna.hu
62.77.128.16	web3.infotechna.hu
62.77.128.27	web4.infotechna.hu
62.77.128.40	web5.infotechna.hu

Amennyiben hibát jelez:

→ [Fiókbeállítások módosítása](#)

Állítsa be a IMAP-fiókot

IMAP-fiók beállításai
beallitas@e-cim.hu [\(Nem Ön az?\)](#)

Beérkező levelek
Kiszolgáló Port

Titkosítási mód

☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés megkövetelése a bejelentkezéshez

Kimenő levelek
Kiszolgáló Port

Titkosítási mód

☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés megkövetelése a bejelentkezéshez

Internetes e-mail-fiók – beallitas@e-cim.hu

Adja meg a nevét és a jelszavát a következő kiszolgálóhoz

Kiszolgáló

Felhasználónév:

Jelszó:

☒ Jelszó mentése a jelszólistába

Nyomjon OK gombot! majd:

→ [Fiókbeállítások módosítása](#)

POP-fiók beállításai
beallitas@e-cim.hu [\(Nem Ön az?\)](#)

Beérkező levelek
Kiszolgáló Port

☒ **A kiszolgáló titkosított (SSL/TLS-) kapcsolatot igényel**

☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés megkövetelése a bejelentkezéshez

Kimenő levelek
Kiszolgáló Port

Titkosítási mód


☐ Biztonságos jelszó-hitelesítés megkövetelése a bejelentkezéshez

Üzenetkézbesítés
☐ Meglévő adatfájlt használok

Kiszolgáló kapcsolatánál be kell kapcsolni a SSL/TLS kapcsolatot!

Kapcsolattól függően a „Biztonságos jelszó-hitelesítést” is be kell kapcsolni.

Portok és titkosítás megadása

IMAP esetén	POP esetén
Beérkező levelek: Port 143	Beérkező levelek: Port 110 / TLS titkosítással
Titkosítás: STARTTLS	vagy Port: 995 SSL titkosítással
Kimenő levelek: Port 587	Kimenő levelek: Port 587
Titkosítás: STARTTLS	Titkosítás: STARTTLS
 Hozzáadtuk a fiókot IMAP beallitas@e-cim.hu	 Hozzáadtuk a fiókot POP beallitas@e-cim.hu

Hiba esetén menjen végig lépésről-lépésre, szükség esetén indítsa újra az MS Outlook programot.